



# Konfiguration eduroam

## Windows RT

Getestet mit: Microsoft Surface

### **Vorbedingung:**

- gültige Uni-ID der Universität Bonn
- Aufenthalt in Reichweite des eduroam WLAN-Netzes der Universität Bonn

### **Kontakt:**


universität **bonn**  
Hochschulrechenzentrum  
Wegelerstr. 6, 53115 Bonn  
Tel.: 0228/73-3127  
[www.hrz.uni-bonn.de](http://www.hrz.uni-bonn.de)

## 1. WLAN-Konfiguration


Vorausgesetzt Sie befinden sich im Empfangsbereich des eduroam WLAN-Netzes der Universität Bonn, wechseln Sie bitte auf die App „**Desktop**“ und rufen das „**Netzwerk- und Freigabecenter**“ entweder durch einen Rechtsklick bzw. langes Drücken auf das WLAN- bzw. Netzwerksymbol ODER über die Systemsteuerung (Windowstaste + X-Taste) auf.




Wählen Sie unter „**Netzwerkeinstellungen ändern**“ die Option „**Neue Verbindung oder neues Netzwerk einrichten**“ durch Anklicken aus.




Wählen Sie „**Manuell mit einem Funknetz verbinden**“ aus.





Geben Sie als Netzwerkname „**eduroam**“ ein und wählen als Sicherheitstyp „**WPA2-Enterprise**“ und als Verschlüsselungstyp „**AES**“ aus. Klicken Sie abschließend auf „**Weiter**“.



Klicken Sie auf „**Verbindungseinstellungen ändern**“.





Wechseln Sie in dem sich nun öffnenden Fenster „**Eigenschaften für Drahtlosnetzwerk eduroam**“ auf den Reiter „**Sicherheit**“



Wählen Sie unter „**Methode für Netzwerkauthentifizierung**“ die Methode „**Microsoft: EAP-TTLS**“ aus und klicken danach auf „**Einstellungen**“.


- Aktivieren Sie den „**Identitätsschutz**“ und tragen als Identität „**anonymous**“ ein.
- Geben Sie folgende **Serveradressen** ein (getrennt durch ein Semikolon):  
**eduroam1.rhrz.uni-bonn.de**  
**eduroam2.rhrz.uni-bonn.de**
- Setzen Sie unter „**Vertrauenswürdige Stammzertifizierungsstellen**“ den Haken bei „**Deutsche Telekom Root CA 2**“
- Wählen Sie unter „**Clientauthentifizierung**“ die EAP-fremde Authentifizierungsmethode „**Unverschlüsseltes Kennwort (PAP)**“ aus

Bestätigen Sie die Eingaben abschließend mit „**OK**“.




Eingaben/Änderungen mit „**OK**“ bestätigen.

Bitte das Fenster zur Einrichtung von eduroam „**schließen**“.



## 2. WLAN-Verbindung aufbauen



Rufen Sie auf der Startseite die **Einstellungen** auf und klicken auf das **WLAN-Symbol**.



Sofern das Netzwerk „eduroam“ in Reichweite ist, klicken Sie auf den Eintrag „**eduroam**“ und dann auf „**Verbinden**“.



Geben Sie nun als **Benutzername** Ihre Email-Adresse im Format „**Uni-ID@uni-bonn.de**“ sowie das dazugehörige **Passwort** an und bestätigen die Eingabe mit „**OK**“.



Die Rückmeldung „Die Identität des Servers kann nicht überprüft werden“ können Sie ignorieren.

Schließen Sie die Einrichtung mit „**Verbinden**“ ab.

Die Verbindung zum eduroam-WLAN wird damit dauerhaft hergestellt (sofern Sie sich in Reichweite eines eduroam WLAN-Netzes aufhalten).

Für Fragen und Anregungen stehen wir Ihnen persönlich am InfoPunkt des HRZ oder telefonisch unter 0228/73-3127 gerne zur Verfügung.